

Comptage de pages

Comment compter le nombre de pages d'un document en réception dans Synapse.

Dans Synapse Communications

Fichiers PCL

Dans une fiche de documents il faut indiquer *PCL* ou *PCL_COUNT* ou *PCLXL_COUNT* dans "Zone à modifier" puis Type

Nécessite prnccount.exe dans le dossier où se trouve l'exécutable syncrom.exe

Fichier PDF

Via une fiche Documents

Dans une fiche de documents il faut indiquer *PDF_COUNT* dans "Zone à modifier" puis Type

Nécessite Acrobat.

Via un Port

Dans les options du port qui va recevoir des fichiers de type PDF (**et uniquement des pdf**) il faut cocher la case "Fichier PDF : Recompter les pages" dans l'onglet "Autres Options".

Nécessite Acrobat ou GhostScript ; pour Ghostscript il faut indiquer le chemin de l'exécutable, de ce dernier, dans le fichier Paramètres.cfg qui se trouve au même niveau que l'exécutable syncrom.exe

Il faut aussi adapter la balise *Logiciel de traitement PDF* en conséquence dans ce même fichier.

La valeur par défaut est *ACROBAT*, il faut mettre *GHOSTSCRIPT* si l'on désire utiliser ce dernier.

Nota : L'accès à la configuration des ports n'est possible qu'en mode *feu rouge*.

Fichiers PostScript (PS)

Dans une fiche de documents il faut indiquer *PS_COUNT* ou *FIERY* dans "Zone à modifier" puis Type

Dans Synapse Spool

Fichier PostScript (PS)

Fichier simple

Dans Synapse Communications il faut renommer une zone libre, dans la configurations des bannières, en CompterPages

Ensuite dans une fiche de documents il faut indiquer *PS* dans “Zone à modifier” puis CompterPages

Fichier Multi Fichiers

Dans Synapse Communications il faut renommer une zone libre, dans la configurations des bannières, en CompterPages

Ensuite dans une fiche de documents il faut indiquer *Ps Multi Fichiers* dans “Zone à modifier” puis CompterPages

Source :

<https://wiki.flosysteme.fr/> - **Wiki Flo Système**

Lien permanent :

https://wiki.flosysteme.fr/doku.php?id=synapse:compter_pages

Dernière mise à jour : **23/02/2016 17:51**